

Transférer les éléments sélectionnés

Généralités :

- Cette fonctionnalité permet de transférer des entités, géométrie et descriptif, d'une couche vers une autre. Par exemple, on peut sélectionner des polygones forestiers dans une couche d'inventaire et les insérer dans une couche de travail de travaux sylvicoles commerciaux.
- ATTENTION : il y a parfois des bogues lors de transfert de plus de 2000 entités.

Nom colonne source	Nom colonne destination
CHEOPECO	<aucun transfert>
NO_UA	<aucun transfert>
AN_TRANS	<aucun transfert>
ID_CHEMIN	ID_CHEMIN
GEOCODE	<aucun transfert>
CL_CHEMIN	CL_CHEMIN
INTERV_PLA	INTERV_PLA
AN_PROG	<aucun transfert>
LONGUEUR	<aucun transfert>
ID_TOPON	ID_TOPON
PROVENANCE	PROVENANCE
NO_DOS_DER	NO_DOS_DER
CHANTIER	CHANTIER
IN_ENCHERE	<aucun transfert>
DATE MODIF	DATE MODIF

Ajouter les colonnes manquantes à la destination

Associer automatiquement les colonnes par nom

Transférer Quitter

Prérequis :

- La couche source du transfert doit être sélectionnée dans la table des matières.
- Cette couche source doit contenir des entités (lignes de la table) sélectionnées.
- La couche destination doit être dans la table des matières et être du même type de géométrie que la source.

Utilisation :

1. La couche dans laquelle se retrouvent les entités à transférer doit être sélectionnée dans la fenêtre Contenu ainsi que les entités à transférer. De plus la couche qui recevra les entités doit se retrouver dans votre table des matières.
2. Sélectionner Insérer éléments sélectionnés dans le menu Utilitaires.

3. Sélectionner la couche de destination dans lequel vous désirez transférer les entités sélectionnées.
 4. Vous avez trois possibilités de transférer l'information des colonnes de la couche sélectionnée vers la couche de destination.
 - L'option Associer automatiquement les colonnes par nom, repère les noms de colonne qui sont identiques entre la colonne source et la colonne de destination et les associes.
 - L'option Ajouter les colonnes manquantes à la destination, ajoute toutes les colonnes de la couche source dans la couche de destination.
 - Une autre possibilité est d'associer manuellement une colonne en utilisant pour chaque colonne le menu déroulant de la section Nom colonne destination.
 5. Faire Transférer.
 6. Quitter lorsque terminé.
-

Revision #4

Created 12 March 2026 19:11:02 by Andy Raherimandimby

Updated 12 March 2026 19:43:21 by Andy Raherimandimby